


Windows Update 造成不能印表

Windows 7

1. 到 控制台 / Windows Update / 視窗左下 已安裝的更新，找到 **KB4048957**、**KB40485960** 滑鼠右鍵解除安裝，如下圖：




2. 移除後須重新啟動電腦。
3. 到 控制台 / Windows Update / 檢查更新，如下圖：




好了畫面如下圖：點入 2 個重要更新可以使用



開啟畫面如下圖：找到 KB4048957 滑鼠右鍵 隱藏更新，如下圖：




完成畫面如下圖：資料會變成淡淡灰色




Windows 10

1. 點選左下角開始→設定



2. 進入 Windows 設定 → 點選 “更新與安全性”



3. 點選“更新紀錄”



4. 點選”解除安裝更新

更新記錄

解除安裝更新

復原選項

更新記錄

品質更新 (50)

5. 找到 Microsoft Windows 的安全性更新(KB4048954)
6. 點選左邊的解除安裝程式

控制台首頁

解除安裝更新

若要解除安裝更新，請從清單選取更新，然後按一下 [解除安裝] 或 [變更]。

解除安裝程式

開啟或關閉 Windows 功能

名稱	程式	版本	發行者
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated) - CHT (3)			
KB983509	Microsoft Visual Studi...		
KB2635973	Microsoft Visual Studi...		
KB2645410	Microsoft Visual Studi...		
Microsoft Visual Studio 2015 (1)			
Update for Microsoft Visual Studio 2015 (KB3095681)	Microsoft Visual Studi...	14.0.23317	Micro
Microsoft VSS Writer for SQL Server 2016 (1)			
Service Pack 1 for Microsoft SQL Server VSS Writer (64-bit...	Microsoft VSS Writer f...	13.1.4001.0	Micro
Microsoft Windows (6)			
Microsoft Windows 的安全性更新 (KB4041676)	Microsoft Windows		Micro
Microsoft Windows 的安全性更新 (KB4048954)	Microsoft Windows		Micro
Microsoft Windows 的更新 (KB4022405)	Microsoft Windows		Micro

Windows 10 更新碼為 KB4048955、KB4048954

WINDOWS 2012 R2 KB4048958、KB4041777 (此更新會造成遠端桌面不能印)

快速移除方式

```
wusa.exe /uninstall /kb:4048957 /quiet /norestart
```

```
wusa.exe /uninstall /kb:4048960 /quiet /norestart
```

```
wusa.exe /uninstall /kb:4048954 /quiet /norestart
```

